Kick Reel

Guía de usuario. De la instalación a tus reels publicándose solos cada día.

En 3 frases: subes clips de tu set o de tu estudio; Kick Reel encuentra el mejor momento, lo pone en vertical al ritmo de la música y crea varias versiones con textos distintos; cada día apruebas (o se aprueban solos) los del día siguiente y se publican en Instagram (como reels de prueba), TikTok y YouTube Shorts. Con lo que funciona, aprende.

1. Antes de empezar
2. Instalar Kick Reel
3. Tu semana gratis y tu plan
4. Puesta en marcha (5 pasos)
5. Tu día a día
6. Las pestañas de Kick Reel
7. Avisos y móvil
8. Actualizaciones y privacidad
9. Si algo falla

Versión 4 · Noviembre 2026 · Mac y Windows · kickreel.brisasounds.com · kickreel@brisasounds.com

1 · Antes de empezar

Con todo esto a mano, la puesta en marcha lleva unos 10 minutos (más la descarga inicial).

Necesitas	Detalle
Un Mac o un PC con Windows	**Mac**: macOS 14 (Sonoma) o posterior, mejor con chip Apple (M1 o posterior); con Intel también funciona, pero preparar los vídeos tarda más. **PC**: Windows 10 u 11 de 64 bits (beta); si tiene tarjeta gráfica (NVIDIA, AMD o Intel), Kick Reel la usa para editar más rápido. Deja espacio para tus vídeos (o usa un disco externo).
Google Chrome	Instalado en tu ordenador. Kick Reel lo usa para conectar y subir a TikTok (y, en Windows, para abrir su ventana). Nunca cambia tus ajustes de Chrome.
Internet	La primera vez descarga las librerías de edición (unos minutos). Después, solo lo necesario para publicar.
Tu cuenta de Kick Reel	Tu email y la contraseña que creas con el enlace del email de bienvenida.
Instagram profesional o de creador	Una cuenta personal no permite publicar desde apps. Se cambia gratis en Instagram → Configuración → Tipo de cuenta.
TikTok y YouTube	Con el plan Global Star (y durante tu semana gratis, con cualquier plan: hasta 2 vídeos al día en cada uno). YouTube se conecta con el inicio de sesión oficial de Google; TikTok, con la sesión que usas normalmente.
Tus clips	De tu set o de tu estudio, de 1 minuto como mucho cada uno. Con Music Producer y Global Star, también **DJ sets** enteros y **vídeos de producción** (tutoriales o directos de tu DAW). Puedes subir el archivo o pegar un enlace de YouTube.
Referencias (opcional)	Enlaces de reels de otros artistas que te gusten. Kick Reel se inspira en ellos para escribir tus captions.

> **Tus cuentas son tuyas.** Instagram y YouTube se conectan con su inicio de sesión oficial (Instagram y Google) y TikTok con tu propio Chrome: entras tú, y Kick Reel nunca ve ni guarda tus contraseñas. En Instagram solo publica **reels de prueba** (se enseñan a gente que no te sigue; tú decides si pasarlos a tu perfil).

2 · Instalar Kick Reel

En Mac


1. Abre el archivo **Kick Reel** que descargaste con el botón de tu email de bienvenida y arrastra **Kick Reel** a **Aplicaciones**.
2. La primera vez macOS lo bloquea: ve a **Ajustes del Sistema** → **Privacidad y seguridad**, baja hasta el aviso de Kick Reel y pulsa **«Abrir igualmente»**. Solo hace falta una vez.
3. Se abre la ventana **«Instalando Kick Reel»**: comprueba tu Mac y Chrome, copia el programa e instala lo necesario. **No la cierres** hasta que termine. Si se corta, pulsa **Reintentar** y sigue donde se quedó.
4. Al acabar se abre Kick Reel con la **bienvenida**. En la barra de menú, arriba a la derecha, verás el icono **K**: Kick Reel sigue trabajando aunque cierres la ventana.

En Windows (beta)

1. Abre el archivo **KickReel-Setup** que descargaste con el botón de tu email de bienvenida.
2. Si Windows avisa **«Windows protegió su PC»**, pulsa **«Más información»** → **«Ejecutar de todos modos»** (el instalador aún no está firmado). Solo la primera vez.
3. Sigue el instalador. Después se abre una ventana que comprueba tu PC y Chrome y descarga lo necesario (5–15 min la primera vez). **No la cierres** hasta que termine.
4. Al acabar se abre Kick Reel, en una ventana de Chrome, con la **bienvenida**. Junto al reloj, abajo a la derecha (a veces dentro de la flecha **^**), verás el icono **K**: Kick Reel sigue trabajando aunque cierres la ventana, y desde ahí lo vuelves a abrir.

¿Quieres desinstalarlo algún día? En Mac: icono **K** de la barra de menú → **«Desinstalar Kick Reel…»**. En Windows: **Configuración** → **Aplicaciones** → **Kick Reel** → **Desinstalar**. Se quita el programa y tus vídeos se quedan (en Mac, salvo que marques lo contrario).

3 · Tu semana gratis y tu plan



La primera semana es gratis, sin tarjeta ni PayPal. Empieza el día que entras por primera vez en la app. Hay una semana gratis por persona, ordenador y cuenta de Instagram.

- Cada día verás cuántos días te quedan y podrás **elegir tu plan** cuando quieras. Si lo eliges antes de que acabe, no se cobra nada hasta el final de la semana.
- Si al acabar no eliges plan, Kick Reel deja de editar y publicar hasta que lo hagas. No se pierde nada: en cuanto PayPal confirma el pago, se desbloquea solo.
- **Durante la semana gratis puedes usarlo todo**, como en Global Star, con un límite: en **TikTok y YouTube, hasta 2 vídeos al día** en cada uno. Al acabar pasas a los límites de tu plan; si tu plan no incluye una red, queda **en pausa** (deja de publicar ahí) y en Ajustes puedes **desconectarla** o **mejorar de plan** (sigue conectada y vuelve a publicar sola).
- Pagas con **PayPal o con tarjeta** (a través de PayPal), mensual o anual (2 meses gratis).
- En **Ajustes** → **Tu plan** puedes **cambiar de plan** (se aplica al momento) o **cancelar** (mantienes el acceso hasta el final de lo pagado). También puedes cancelar desde tu PayPal.
- ¿Has pagado y cambias de idea? Tienes **14 días** para pedir la devolución escribiendo a kickreel@brisasounds.com.

Plan	Al día	Incluye	Precio
Local DJ	3 reels de prueba en Instagram	Captions automáticos · clips de hasta 1 min	15 €/mes · 150 €/año
Music Producer	3 reels de prueba en Instagram	Editar los captions a mano · DJ sets y vídeos de producción de hasta 30 min	25 €/mes · 250 €/año
Global Star	5 en Instagram, 5 TikToks y 5 Shorts	Todo lo anterior · DJ sets y vídeos de producción de hasta 2 h	49 €/mes · 490 €/año

IVA incluido. Cada clip da hasta 5 versiones distintas (lo eliges en Ajustes).

DJ sets y vídeos de producción (Music Producer y Global Star). Al subir, elige el tipo:

- **DJ set**: Kick Reel encuentra cada drop del set y saca un clip de cada uno.
- **Vídeo de producción**: un tutorial o directo largo de FL Studio, Ableton o tu DAW. Kick Reel lo escucha entero y saca hasta 6 clips de 30–40 s con tus mejores explicaciones y el sonido de cada una: empiezan y acaban con la idea completa, en vertical, con la parte de la pantalla donde pasa algo ampliada y subtítulos de lo que dices. Tarda unos 15 min por cada hora de vídeo; lo ves en la barra de «Edición de Brutos».


Puedes subir el archivo o **pegar su enlace de YouTube**: Kick Reel comprueba la duración antes de descargarlo. Sube solo vídeos tuyos o con permiso.

4 · Puesta en marcha

La bienvenida tiene 5 pasos. Puedes volver atrás cuando quieras; si cierras a medias, sigue donde lo dejaste. Más tarde puedes repetirla desde **Ajustes** → **Tu perfil** → **Abrir la bienvenida**.

PASO 1

Inicia sesión y confirma tus datos




Pulsa **Iniciar sesión** con tu email y tu contraseña de Kick Reel. Se rellenan solos los datos que pusiste al pedir acceso: revísalos.

- **Idioma para tus vídeos**: el de los captions y descripciones de tus reels.
- **Tu país**: sale en captions como «mi sonido aún no ha salido de España… ¿desde dónde me escuchas?».

Tu cuenta funciona en **un solo ordenador a la vez**. Para usarla en otro, primero pulsa **Desvincular este ordenador** en Ajustes → Cuenta y conexiones (o, al iniciar sesión en el nuevo, confirma con tu contraseña que quieres desvincular el otro).

PASO 2

Conecta tus redes




- **Instagram** (obligatorio): se abre la ventana oficial de Instagram. Mientras tanto, Kick Reel muestra «Conectando…». En la ventana: 1) si te pregunta por las **cookies**, elige la opción que prefieras; 2) **inicia sesión** con tu cuenta profesional o de creador (si te pregunta si guardar tu información de inicio de sesión, lo que prefieras); 3) al final verás **Composio-IG**, el servicio con el que Kick Reel publica tus reels de prueba: pulsa **Permitir**. La ventana se cierra sola al terminar.
- **YouTube** (Global Star y semana gratis): pulsa **Conectar**: se abre el inicio de sesión de Google; elige tu cuenta y acepta los permisos (subir vídeos y ver tu canal y sus números). Después, en **Cómo se publica**, elige la visibilidad y si tu contenido está dirigido a niños: hasta que lo indiques, YouTube queda en pausa. **TikTok**: se abre Chrome; inicia sesión y la ventana se cierra sola.
- Si Chrome te pide iniciar sesión cada vez, pulsa **Revisar Google Chrome** y desactiva «Borrar cookies al cerrar todas las ventanas».

PASO 3

¿Cuántos al día?


Elige cuántos reels publicar cada día en cada red. Sale **1 de cada** para empezar; puedes subirlo hasta lo que permita tu plan (en la semana gratis, hasta 5 en Instagram y 2 en TikTok y YouTube) y cambiarlo cuando quieras en Ajustes. Si pones 0 en una red, no se publica ahí y no cuenta en tus números.



PASO 4

Tus referencias (opcional)


Pega enlaces de reels de otros artistas que te gusten (o sube el vídeo) y elige si son **clips de DJ** o **contenido de estudio**. Kick Reel lee su texto, su descripción, su formato y su duración, y se inspira en ellos para tus captions. Sin referencias, los captions se basan en tus géneros.



PASO 5

Tus primeros clips

Pulsa ⬆ **Subir vídeos** y elige tus vídeos (en un DJ set o un vídeo de producción también puedes pegar su enlace de YouTube), indicando si son de **DJ**, de **estudio**, un **DJ set** entero, un **vídeo de producción** o un **vídeo terminado** (ya editado por ti: se publica entero, con variaciones de imagen y sin texto encima; el texto del post lo puedes cambiar). Kick Reel busca el drop, los pone en vertical al ritmo de la música y crea las versiones. Pulsa **Empezar**. ¡Listo!



5 · Tu día a día

Al principio verás **Primeros pasos** en la pestaña Programado: conectar Instagram, subir un clip, aprobar la propuesta y tu primer reel publicado. Desaparece cuando lo has hecho todo.


> **Kick Reel nunca publica nada que no hayas aprobado** (tú, o «Autoaprobar» si lo activas).



Cuándo	Qué pasa
Cuando quieras	Subes clips nuevos (desde el ordenador o desde el móvil). Kick Reel los edita en segundo plano.
Cada noche, desde las 21:00	En **Programado** tienes la propuesta del día siguiente. Puedes cambiar textos, horas o quitar alguno, y pulsas **Aprobar**. También puedes aprobar varios días de una vez.
Autoaprobar (opcional)	En Ajustes → Publicación, Kick Reel aprueba solo la propuesta de cada día, lo antes posible o a la hora que elijas.
Al aprobar	Instagram se prepara en el servidor de Kick Reel y **se publica a su hora aunque tu ordenador esté apagado**. TikTok y YouTube se suben programados desde tu ordenador (YouTube, con el permiso oficial de Google; cada uno con su propia copia y unos minutos después de Instagram): deja el ordenador encendido hasta que veas «✓ Vídeos programados». Los de mañana se suben la noche antes.
A las 2, 6, 24 y 48 h	Kick Reel lee vistas, tiempo de visionado, likes, compartidos y comentarios, y aprende qué captions, tipos de letra, duraciones y horas te funcionan (solo en las redes en las que publicas; cada red se compara consigo misma).
Cada día	Reedita solo los vídeos que van a salir en los próximos días si su caption funciona peor (o está retirado), de noche o cuando no usas el ordenador, y te avisa en la campana de lo que ha mejorado. Al acortar un clip, el drop siempre queda dentro.
Cada lunes	Renueva tus captions con ideas nuevas: las que aprende de tus números y las que mejor funcionan esa semana en tu género.
A los 3 días	Lo ya publicado va a la Papelera para no llenar el disco (se puede cambiar en Ajustes).

6 · Las pestañas de Kick Reel


Pestaña	Para qué sirve
Programado	La propuesta de cada día para aprobar (puedes **Cambiar clip** o **Elegir clip…** viendo las miniaturas), lo que está en cola y los **Pendientes** (si algo no se pudo programar a tiempo, eliges otra hora). Si mueves un vídeo a otro día, aparece en el plan de ese día con ↱ **reprogramado**.
Calendario	La semana: lo publicado con sus vistas en cada red y lo que viene.
Vídeos	Tus clips editados y sus versiones. Puedes **verlas lado a lado**, ✎ **Editar texto** (cambiar el caption, moverlo, su color, su **letra** o su **ancho**: más ancho, más texto en cada línea; Music Producer y Global Star), ✂ **Cambiar tramo** (eliges otro trozo del vídeo original arrastrando el inicio, el final y el drop sobre la onda del audio, para esa versión o para todas las que no se han publicado), **añadir** o **quitar versiones** que aún no se han subido, o eliminar un clip.
Qué funciona	Un resumen en una frase, **lo que ha aprendido** y lo que hace con ello, tus mejores vídeos de cada red y los captions que mejor funcionan (por lo bien que funcionan, no por vistas totales), tus números, lo que Kick Reel ha mejorado por ti y el informe en PDF. En «Lo que Kick Reel hace por ti» puedes pulsar **Mejorar los que van peor** (solo los pendientes que funcionan peor según tus números) o **Rehacer todos con mis ajustes** (todos los pendientes, con tus captions y tu estilo de ahora).
Referencias	Añade o quita referencias y elige con el deslizador **qué parte de tus captions nuevos se inspira en ellas** (de 0 % a 100 %; 50 % para que compare las dos fuentes). Debajo tienes los mismos dos botones de reedición.
Subidas	El historial de todo lo publicado en cada red.
Ajustes	Tu perfil e idioma, cuántos al día y cuántas versiones por clip, estilo de los captions, autoaprobar, avisos por email, tus redes (conectar o desconectar), tu plan, **Recomienda Kick Reel** (te llevas el 30 % de lo que pague quien recomiendes durante su primer año), carpetas y espacio, panel en el móvil y versión.



Programado: la hora de cada red.



Vídeos: cada clip con sus versiones.



Referencias: el deslizador y los botones de reedición.

Idioma de la app. Arriba a la derecha eliges el idioma del panel: español, inglés, francés o alemán. El idioma de tus **vídeos** es otro ajuste (Ajustes → Tu perfil): si lo cambias, los vídeos pendientes se reeditan en el idioma nuevo.


7 · Avisos y móvil

La campana 🔔 (arriba a la derecha) te lo cuenta todo al momento: lo publicado, lo programado y cualquier fallo.

Por email (Ajustes → Avisos por email) eliges qué quieres recibir:

- **Avisos importantes**: fallos, conexiones caídas, vídeos con 0 vistas o pocos vídeos. Llegan al momento.
- **Resumen diario y propuesta**: un solo email al día a las 21:00, con un enlace para **aprobar desde el móvil**.
- **Informe semanal**: los lunes a las 9:00.

Entre las 23:00 y las 8:00 no te escribimos.



Kick Reel en el móvil. En Ajustes → Avanzado → Panel en el móvil, actívalo y escanea el código QR: abres Kick Reel en el teléfono (con el ordenador y el móvil en la misma wifi) y puedes subir clips y aprobar desde ahí. En Windows, la primera vez acepta el aviso del cortafuegos para **redes privadas**.

8 · Actualizaciones y privacidad

Kick Reel busca versiones nuevas cada hora y **se actualiza solo** cuando no está trabajando. Para hacerlo ya: **Ajustes** → **Avanzado** → **Buscar actualizaciones**. Solo se instalan actualizaciones firmadas por Kick Reel; tus vídeos, cuentas y ajustes no se tocan.

Tu privacidad. Tus vídeos, tus clips y tu sesión de TikTok se quedan en tu ordenador. El servidor de Kick Reel solo guarda tu cuenta, tu plan, números agregados de tus publicaciones y, si conectas YouTube, el permiso de Google para subir (cifrado; lo puedes quitar cuando quieras desde Ajustes o tu cuenta de Google). Los vídeos de Instagram pasan por él como mucho 24 h, hasta que Instagram los recibe; los de YouTube van directos de tu ordenador a YouTube. Puedes borrar tu cuenta y tus datos cuando quieras desde Ajustes. Más detalle en la política de privacidad de la web.

9 · Si algo falla

Problema	Solución
macOS no deja abrir Kick Reel	Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → «Abrir igualmente». Solo la primera vez.
Windows dice «Windows protegió su PC»	Pulsa «Más información» → «Ejecutar de todos modos». Solo la primera vez.
El instalador de Windows da un error	Borra la carpeta **Kick Reel** de **%LOCALAPPDATA%** (pégalo en la barra del Explorador de archivos) y vuelve a instalar. Tus vídeos están en la carpeta Vídeos y no se tocan.
«Kick Reel necesita macOS 14 o posterior»	Actualiza tu Mac en Ajustes del Sistema → General → Actualización de software.
Instagram en rojo	Ajustes → Cuenta y conexiones → **Reconectar** Instagram. La cuenta debe ser profesional o de creador. Pulsa **Permitir** en la pantalla de **Composio-IG**; si la ventana se cierra sin pedirte iniciar sesión, vuelve a pulsar Reconectar.
TikTok pide iniciar sesión cada vez	Pulsa **Revisar Google Chrome** y desactiva «Borrar cookies y datos de sitios al cerrar todas las ventanas». Luego reconecta.
Un TikTok o Short sale con error	Kick Reel lo reintenta solo. Si sigue fallando, pulsa **Comprobar ahora** en Ajustes → Cuenta y conexiones y reconecta si hace falta.
Algo quedó en «Pendientes»	No se pudo programar a tiempo (por ejemplo, con el ordenador apagado al aprobar) o se llegó al límite del día. Elige otra hora y confírmala: Kick Reel lo sube en la siguiente revisión.
YouTube «sin conectar»	Se quitó el permiso de Google o caducó. Mientras, YouTube queda en pausa (no da errores). En Ajustes → Conecta tus redes pulsa **Conectar** otra vez.
YouTube «ahora se conecta con Google»	Antes YouTube se subía con Chrome; ahora va con el inicio de sesión oficial de Google. Pulsa **Conectar** en Ajustes → Conecta tus redes y elige tu cuenta. Hasta entonces, YouTube queda en pausa (no se pierde nada).
Un vídeo se queda en 0 vistas	Pasa a veces en TikTok con cuentas nuevas o contenido repetido. Kick Reel te avisa; si se repite, escríbenos.
«Tu semana gratis ha terminado»	Elige tu plan en la ventana que aparece (o en Ajustes → Tu plan). Se desbloquea solo en cuanto PayPal confirma el pago.
«Tu cuenta está abierta en otro ordenador»	Kick Reel funciona en un solo ordenador a la vez. En el otro, pulsa **Desvincular este ordenador** (Ajustes → Cuenta y conexiones); o, al iniciar sesión aquí, confirma con tu contraseña que quieres desvincularlo.
He olvidado mi contraseña	En la ventana de inicio de sesión pulsa **¿Has olvidado tu contraseña?** y te llega un enlace por email.
TikTok o YouTube «En pausa»	Tu plan no incluye esa red (pasa al acabar la semana gratis). En Ajustes → Conecta tus redes pulsa **Mejorar plan** o **Desconectar**.
Cualquier otra cosa	Escríbenos a **kickreel@brisasounds.com** con una captura. Si tienes activado el registro de diagnóstico (Ajustes → Mac y sistema; en Windows, PC y sistema), ya veremos qué ha pasado.