Kick Reel

Guide d'utilisation. De l'installation à tes reels qui se publient tout seuls chaque jour.

En 3 phrases : tu envoies des clips de ton set ou de ton studio ; Kick Reel trouve le meilleur moment, le met à la verticale au rythme de la musique et crée plusieurs versions avec des textes différents ; chaque jour tu approuves (ou ils s'approuvent tout seuls) les reels du lendemain et ils sont publiés sur Instagram (en reels d'essai), TikTok et YouTube Shorts. Il apprend de ce qui marche.

1. Avant de commencer
2. Installer Kick Reel
3. Ta semaine gratuite et ton offre
4. Mise en route (5 étapes)
5. Ton quotidien
6. Les onglets de Kick Reel
7. Alertes et téléphone
8. Mises à jour et confidentialité
9. En cas de problème

1 · Avant de commencer

Avec tout ceci sous la main, la mise en route prend environ 10 minutes (plus le premier téléchargement).

Il te faut	Détails
Un Mac ou un PC Windows	**Mac** : macOS 14 (Sonoma) ou plus récent, idéalement avec une puce Apple (M1 ou plus récente) ; il marche aussi sur les Mac Intel, mais préparer les vidéos prend plus de temps. **PC** : Windows 10 ou 11 64 bits (bêta) ; s'il a une carte graphique (NVIDIA, AMD ou Intel), Kick Reel s'en sert pour monter plus vite. Garde de la place pour tes vidéos (ou utilise un disque externe).
Google Chrome	Installé sur ton ordinateur. Kick Reel l'utilise pour TikTok (et, sous Windows, pour ouvrir sa fenêtre). Il ne modifie jamais tes réglages.
Internet	La première fois, il télécharge les bibliothèques de montage (quelques minutes). Ensuite, seulement ce qu'il faut pour publier.
Ton compte Kick Reel	Ton e-mail et le mot de passe que tu crées avec le lien de l'e-mail de bienvenue.
Un compte Instagram professionnel ou créateur	Un compte personnel ne peut pas publier depuis des apps. Ça se change gratuitement dans Instagram → Paramètres → Type de compte.
TikTok et YouTube	Avec Global Star (et pendant ta semaine gratuite : 2 vidéos par jour sur chacun). YouTube : connexion officielle de Google ; TikTok : ta session habituelle.
Tes clips	De ton set ou de ton studio, 1 minute maximum chacun. Avec Music Producer et Global Star, aussi des **DJ sets** entiers et des **vidéos de production** (tutoriels ou lives de ton DAW). Envoie le fichier ou colle un lien YouTube.
Références (facultatif)	Des liens vers des reels d'autres artistes que tu aimes. Kick Reel s'en inspire pour écrire tes légendes.

> **Tes comptes t'appartiennent.** Instagram et YouTube se connectent avec leur connexion officielle (Instagram et Google), et TikTok avec ton propre Chrome : c'est toi qui te connectes, et Kick Reel ne voit ni ne garde jamais tes mots de passe. Sur Instagram, il ne publie que des **reels d'essai** (montrés à des gens qui ne te suivent pas ; tu décides ensuite de les partager sur ton profil).

2 · Installer Kick Reel

Sur Mac


1. Ouvre le fichier **Kick Reel** téléchargé avec le bouton de ton e-mail de bienvenue et fais glisser **Kick Reel** dans **Applications**.
2. La première fois, macOS le bloque : va dans **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**, descends jusqu'à l'avis de Kick Reel et clique sur **« Ouvrir quand même »**. Une seule fois.
3. La fenêtre **« Installation de Kick Reel »** s'ouvre : elle vérifie ton Mac et Chrome, copie l'app et installe le nécessaire. **Ne la ferme pas** avant la fin. Si elle s'interrompt, clique sur **Réessayer** et elle reprend où elle en était.
4. À la fin, Kick Reel s'ouvre avec le **guide de bienvenue**. Dans la barre des menus, en haut à droite, tu verras l'icône **K** : Kick Reel continue de travailler même si tu fermes la fenêtre.

Sous Windows (bêta)

1. Ouvre le fichier **KickReel-Setup** téléchargé avec le bouton de ton e-mail de bienvenue.
2. Si Windows affiche **« Windows a protégé votre ordinateur »**, clique sur **« Informations complémentaires »** → **« Exécuter quand même »** (l'installateur n'est pas encore signé). Une seule fois.
3. Suis l'installateur. Ensuite, une fenêtre vérifie ton PC et Chrome et télécharge le nécessaire (5 à 15 min la première fois). **Ne la ferme pas** avant la fin.
4. À la fin, Kick Reel s'ouvre dans une fenêtre Chrome avec le **guide de bienvenue**. À côté de l'horloge, en bas à droite (parfois dans la flèche **^**), tu verras l'icône **K** : Kick Reel continue de travailler même si tu fermes la fenêtre, et tu le rouvres depuis là.

Tu veux le désinstaller un jour ? Sur Mac : icône **K** de la barre des menus → **« Uninstall Kick Reel… »**. Sous Windows : **Paramètres** → **Applications** → **Kick Reel** → **Désinstaller**. L'app est supprimée et tes vidéos restent (sur Mac, sauf si tu coches le contraire).

3 · Ta semaine gratuite et ton offre



La première semaine est gratuite, sans carte ni PayPal. Elle commence le jour où tu te connectes pour la première fois à l'app. Une semaine gratuite par personne, par ordinateur et par compte Instagram.

- Chaque jour, tu vois combien de jours il te reste et tu peux **choisir ton offre** quand tu veux. Si tu la choisis avant la fin, rien n'est prélevé avant la fin de la semaine.
- Si tu ne choisis pas d'offre à la fin, Kick Reel arrête de monter et de publier jusqu'à ce que tu le fasses. Rien n'est perdu : dès que PayPal confirme le paiement, tout se débloque tout seul.
- **Pendant la semaine gratuite tu peux tout utiliser**, comme avec Global Star, avec une limite : sur **TikTok et YouTube, jusqu'à 2 vidéos par jour** sur chacun. À la fin, tu passes aux limites de ton offre ; si elle n'inclut pas un réseau, il est **en pause** (plus de publications) et dans les Réglages tu peux le **déconnecter** ou **changer d'offre** (il reste connecté et recommence à publier tout seul).
- Tu paies avec **PayPal ou par carte** (via PayPal), au mois ou à l'année (2 mois offerts).
- Dans **Réglages** → **Ton offre**, tu peux **changer d'offre** (c'est immédiat) ou **résilier** (tu gardes l'accès jusqu'à la fin de la période payée). Tu peux aussi résilier depuis ton PayPal.
- Tu as payé et tu changes d'avis ? Tu as **14 jours** pour demander le remboursement en écrivant à kickreel@brisasounds.com.

Offre	Par jour	Inclut	Prix
Local DJ	3 reels d'essai sur Instagram	Légendes automatiques · clips jusqu'à 1 min	15 €/mois · 150 €/an
Music Producer	3 reels d'essai sur Instagram	Modifier les légendes à la main · DJ sets et vidéos de production jusqu'à 30 min	25 €/mois · 250 €/an
Global Star	5 sur Instagram, 5 TikToks et 5 Shorts	Tout ce qui précède · DJ sets et vidéos de production jusqu'à 2 h	49 €/mois · 490 €/an

TVA incluse. Chaque clip donne jusqu'à 5 versions différentes (à choisir dans les Réglages).

DJ sets et vidéos de production (Music Producer et Global Star). À l'envoi, choisis le type :

- **DJ set** : Kick Reel trouve chaque drop du set et en tire un clip à chaque fois.
- **Vidéo de production** : un long tutoriel ou live sur FL Studio, Ableton ou ton DAW. Kick Reel l'écoute en entier et en tire jusqu'à 6 clips de 30 à 40 s avec tes meilleures explications et le son de chacune : ils commencent et finissent avec l'idée complète, à la verticale, avec la partie de l'écran où il se passe quelque chose agrandie et les sous-titres de ce que tu dis. Compte environ 15 min par heure de vidéo ; tu le vois dans la barre « Édition des rushs ».

Tu peux envoyer le fichier ou **coller son lien YouTube** : Kick Reel vérifie la durée avant de télécharger. N'envoie que tes vidéos ou celles pour lesquelles tu as l'autorisation.

4 · Mise en route

Le guide de bienvenue a 5 étapes. Tu peux revenir en arrière quand tu veux ; si tu fermes en cours de route, il reprend où tu t'étais arrêté. Tu peux le relancer plus tard depuis **Réglages → Ton profil → Ouvrir le guide de bienvenue**.


ÉTAPE 1

Connecte-toi et confirme tes infos

Clique sur **Se connecter** avec ton e-mail et ton mot de passe Kick Reel. Les infos que tu as données en demandant l'accès sont déjà remplies : vérifie-les.

- **Langue de tes vidéos** : celle des légendes et descriptions de tes reels (anglais ou espagnol).
- **Ton pays** : il apparaît dans des légendes comme « mon son n'a pas encore quitté la France… tu m'écoutes d'où ? ».


Ton compte fonctionne sur **un seul ordinateur à la fois**. Pour l'utiliser sur un autre, clique d'abord sur **Dissocier cet ordinateur** (Réglages → Compte et connexions).



ÉTAPE 2

Connecte tes réseaux

- **Instagram** (obligatoire) : la fenêtre officielle d'Instagram s'ouvre. Pendant ce temps, Kick Reel affiche « Connexion… ». Dans la fenêtre : 1) s'il te demande pour les **cookies**, choisis l'option que tu préfères ; 2) **connecte-toi** avec ton compte professionnel ou créateur (s'il te demande d'enregistrer tes informations de connexion, comme tu préfères) ; 3) à la fin, tu verras **Composio-IG**, le service avec lequel Kick Reel publie tes reels d'essai : appuie sur **Autoriser**. La fenêtre se ferme toute seule à la fin.
- **YouTube** (Global Star et semaine gratuite) : clique sur **Connecter** : la connexion Google s'ouvre ; choisis ton compte et accepte les autorisations (publier des vidéos et voir ta chaîne et ses chiffres). Ensuite, dans **Réglages de publication**, choisis la visibilité et si ton contenu est destiné aux enfants : tant que ce n'est pas fait, YouTube reste en pause. **TikTok** : Chrome s'ouvre ; connecte-toi et la fenêtre se ferme toute seule.
- Si Chrome te demande de te connecter à chaque fois, clique sur **Vérifier Google Chrome** et désactive « Effacer les cookies et les données des sites à la fermeture de toutes les fenêtres ».



ÉTAPE 3

Combien par jour ?


Choisis combien de reels publier chaque jour sur chaque réseau. Tu commences avec **1 de chaque** ; tu peux monter jusqu'à la limite de ton offre (pendant la semaine gratuite, jusqu'à 5 sur Instagram et 2 sur TikTok et YouTube) et le changer quand tu veux dans les Réglages. Avec 0 sur un réseau, rien n'y est publié et il ne compte pas dans tes chiffres.



ÉTAPE 4

Tes références (facultatif)


Colle des liens vers des reels d'autres artistes que tu aimes (ou envoie la vidéo) et indique si ce sont des **clips DJ** ou du **contenu studio**. Kick Reel lit leur texte, leur description, leur format et leur durée, et s'en inspire pour tes légendes. Sans références, les légendes se basent sur tes genres.



ÉTAPE 5

Tes premiers clips

Clique sur ⬆ **Envoyer des vidéos** et choisis tes vidéos (pour un DJ set ou une vidéo de production, tu peux aussi coller son lien YouTube), en indiquant si ce sont des clips **DJ**, du **studio**, un **DJ set** entier, une **vidéo de production** ou une **vidéo terminée** (déjà montée par toi : publiée entière, avec des variations d'image et sans texte dessus ; tu peux modifier le texte du post). Kick Reel trouve le drop, les met à la verticale au rythme de la musique et crée les versions. Clique sur **Commencer**. C'est prêt !



5 · Ton quotidien

Au début, tu verras **Premiers pas** dans l'onglet Programmé : connecter Instagram, envoyer un clip, approuver la proposition et ton premier reel publié. Ça disparaît quand tout est fait.


> **Kick Reel ne publie jamais rien que tu n'aies approuvé** (toi, ou « Approbation automatique » si tu l'actives).



Quand	Ce qui se passe
Quand tu veux	Tu envoies de nouveaux clips (depuis l'ordinateur ou le téléphone). Kick Reel les monte en arrière-plan.
Chaque soir, dès 21:00	Dans **Programmé**, tu as la proposition du lendemain. Tu peux changer des textes ou des heures, en retirer, puis cliquer sur **Approuver**. Tu peux aussi approuver plusieurs jours d'un coup.
Approbation automatique (facultatif)	Dans Réglages → Publication, Kick Reel approuve tout seul la proposition de chaque jour, dès que possible ou à l'heure que tu choisis.
Quand tu approuves	Instagram est préparé sur le serveur de Kick Reel et **publié à l'heure même si ton ordinateur est éteint**. TikTok et YouTube sont envoyés programmés depuis ton ordinateur (YouTube avec l'autorisation officielle de Google ; chacun avec sa propre copie et quelques minutes après Instagram) : laisse l'ordinateur allumé jusqu'à voir « ✓ Vidéos programmées ». Ceux du lendemain sont envoyés la veille au soir.
À 2, 6, 24 et 48 h	Kick Reel lit les vues, le temps de visionnage, les likes, les partages et les commentaires, et apprend quelles légendes, polices, durées et heures marchent pour toi (seulement sur les réseaux où tu publies ; chaque réseau est comparé à lui-même).
Chaque jour	Il réédite seulement les vidéos des prochains jours si leur légende marche moins bien (ou est retirée), la nuit ou quand tu n'utilises pas l'ordinateur, et te dit dans la cloche ce qu'il a amélioré. Quand il raccourcit un clip, le drop reste toujours dedans.
Chaque lundi	Il renouvelle tes légendes avec de nouvelles idées : ce qu'il apprend de tes chiffres et ce qui marche le mieux cette semaine dans ton genre.
Après 3 jours	Ce qui est déjà publié part à la Corbeille pour ne pas remplir ton disque (modifiable dans les Réglages).

6 · Les onglets de Kick Reel


Onglet	À quoi il sert
Programmé	La proposition de chaque jour à approuver (tu peux **Changer de clip** ou **Choisir un clip…** avec les miniatures), ce qui est en file d'attente et **En attente** (si quelque chose n'a pas pu être programmé à temps, tu choisis une autre heure). Si tu déplaces une vidéo à un autre jour, elle apparaît dans le plan de ce jour avec ↱ **reprogrammé**.
Calendrier	La semaine : ce qui est publié avec ses vues sur chaque réseau, et ce qui arrive.
Vidéos	Tes clips montés et leurs versions. Tu peux les voir **côte à côte**, ✎ **Modifier le texte** (changer la légende, la déplacer, sa couleur, sa **police** ou sa **largeur** : plus large, plus de texte par ligne ; Music Producer et Global Star), ✂ **Changer le passage** (choisir un autre passage de la vidéo originale en faisant glisser le début, la fin et le drop sur l'onde audio, pour cette version ou pour toutes celles pas encore publiées), **ajouter** ou **retirer des versions** pas encore envoyées, ou supprimer un clip.
Ce qui marche	Un résumé en une phrase, **ce qu'il a appris** et ce qu'il en fait, ta meilleure vidéo sur chaque réseau et les légendes qui marchent le mieux (selon leur performance, pas les vues totales), tes chiffres, ce que Kick Reel a amélioré pour toi et le rapport PDF. Dans « Ce que Kick Reel fait pour toi », tu peux cliquer sur **Améliorer les moins bonnes** (seulement les vidéos en attente qui marchent moins bien selon tes chiffres) ou **Tout refaire avec mes réglages** (toutes les vidéos en attente, avec tes légendes et ton style actuels).
Références	Ajoute ou retire des références et choisis avec le curseur **quelle part de tes nouvelles légendes s'en inspire** (de 0 % à 100 % ; 50 % pour comparer les deux sources).
Publications	L'historique de tout ce qui est publié sur chaque réseau.
Réglages	Ton profil et ta langue, combien par jour et combien de versions par clip, style des légendes, approbation automatique, alertes par e-mail, tes réseaux (connecter ou déconnecter), ton offre, **Recommande Kick Reel** (tu touches 30 % de ce que paient les personnes recommandées pendant leur première année), dossiers et espace, panneau sur ton téléphone et version.



Programmé : l'heure de chaque réseau.



Vidéos : chaque clip avec ses versions.



Références : le curseur et les boutons de réédition.

Langue de l'app. En haut à droite, tu choisis la langue du panneau : anglais, espagnol, français ou allemand. La langue de tes **vidéos** est un réglage à part (Réglages → Ton profil) : si tu la changes, les vidéos en attente sont rééditées dans la nouvelle langue.


7 · Alertes et téléphone

La cloche 🔔 (en haut à droite) te dit tout sur le moment : ce qui est publié, ce qui est programmé et toute panne.

Par e-mail (Réglages → Alertes par e-mail), tu choisis ce que tu veux recevoir :

- **Alertes importantes** : pannes, connexions perdues, vidéos à 0 vue ou peu de vidéos restantes. Elles arrivent tout de suite.
- **Résumé quotidien et proposition** : un seul e-mail par jour à 21:00, avec un lien pour **approuver depuis ton téléphone**.
- **Rapport hebdomadaire** : le lundi à 9:00.

Nous ne t'écrivons pas entre 23:00 et 8:00.



Kick Reel sur ton téléphone. Dans Réglages → Avancé → Panneau sur ton téléphone, active-le et scanne le QR code : tu ouvres Kick Reel sur ton téléphone (avec l'ordinateur et le téléphone sur le même Wi-Fi) et tu peux envoyer des clips et approuver depuis là. Sous Windows, la première fois, autorise l'avertissement du pare-feu pour les **réseaux privés**.

8 · Mises à jour et confidentialité

Kick Reel cherche les nouvelles versions toutes les heures et **se met à jour tout seul** quand il ne travaille pas. Pour le faire tout de suite : **Réglages** → **Avancé** → **Rechercher des mises à jour**. Seules les mises à jour signées par Kick Reel sont installées ; tes vidéos, comptes et réglages ne sont pas touchés.

Ta vie privée. Tes vidéos, tes clips et ta session TikTok restent sur ton ordinateur. Le serveur de Kick Reel ne garde que ton compte, ton offre, des chiffres agrégés sur tes publications et, si tu connectes YouTube, l'autorisation Google de publier (chiffrée ; tu peux la retirer quand tu veux depuis les Réglages ou ton compte Google). Les vidéos Instagram y passent 24 h maximum, le temps qu'Instagram les reçoive ; celles de YouTube vont directement de ton ordinateur à YouTube. Tu peux supprimer ton compte et tes données quand tu veux depuis les Réglages. Plus de détails dans la politique de confidentialité du site.

9 · En cas de problème

Problème	Solution
macOS n'ouvre pas Kick Reel	Réglages Système → Confidentialité et sécurité → « Ouvrir quand même ». Seulement la première fois.
Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur »	Clique sur « Informations complémentaires » → « Exécuter quand même ». Une seule fois.
L'installateur Windows affiche une erreur	Supprime le dossier **Kick Reel** dans **%LOCALAPPDATA%** (colle-le dans la barre de l'Explorateur de fichiers) et réinstalle. Tes vidéos sont dans le dossier Vidéos et ne sont pas touchées.
« Kick Reel nécessite macOS 14 ou plus récent »	Mets ton Mac à jour dans Réglages Système → Général → Mise à jour de logiciels.
Instagram en rouge	Réglages → Compte et connexions → **Reconnecter** Instagram. Le compte doit être professionnel ou créateur. Appuie sur **Autoriser** sur l'écran **Composio-IG** ; si la fenêtre se ferme sans te demander de te connecter, appuie à nouveau sur Reconnecter.
TikTok demande de se connecter à chaque fois	Clique sur **Vérifier Google Chrome** et désactive « Effacer les cookies et les données des sites à la fermeture de toutes les fenêtres ». Puis reconnecte.
Un TikTok ou un Short échoue	Kick Reel réessaie tout seul. Si ça continue, clique sur **Vérifier maintenant** dans Réglages → Compte et connexions et reconnecte si besoin.
Quelque chose est « En attente »	Ça n'a pas pu être programmé à temps (par exemple, ordinateur éteint après l'approbation) ou la limite du jour a été atteinte. Choisis une autre heure et confirme : Kick Reel l'envoie à la vérification suivante.
YouTube « non connecté »	L'autorisation Google a été retirée ou a expiré. En attendant, YouTube reste en pause (sans erreurs). Dans Réglages → Connecte tes réseaux, clique à nouveau sur **Connecter**.
YouTube « se connecte maintenant avec Google »	Avant, YouTube passait par Chrome ; maintenant il utilise la connexion officielle de Google. Clique sur **Connecter** dans Réglages → Connecte tes comptes et choisis ton compte. En attendant, YouTube reste en pause (rien n'est perdu).
Une vidéo reste à 0 vue	Ça arrive parfois sur TikTok avec des comptes récents ou du contenu répété. Kick Reel te prévient ; si ça se répète, écris-nous.
« Ta semaine gratuite est terminée »	Choisis ton offre dans la fenêtre qui s'affiche (ou dans Réglages → Ton offre). Ça se débloque tout seul dès que PayPal confirme le paiement.
« Ton compte est ouvert sur un autre ordinateur »	Kick Reel fonctionne sur un seul ordinateur à la fois. Sur l'autre, clique sur **Dissocier cet ordinateur** (Réglages → Compte et connexions) ; ou, en te connectant ici, confirme avec ton mot de passe que tu veux le dissocier.
J'ai oublié mon mot de passe	Dans la fenêtre de connexion, clique sur **Mot de passe oublié ?** et tu recevras un lien par e-mail.
TikTok ou YouTube « En pause »	Ton offre n'inclut pas ce réseau (arrive à la fin de la semaine gratuite). Dans Réglages → Connecte tes réseaux, clique sur **Changer d'offre** ou **Déconnecter**.
Autre chose	Écris à **kickreel@brisasounds.com** avec une capture d'écran. Si le journal de diagnostic est activé (Réglages → Mac et système ; sous Windows, PC et système), nous verrons déjà ce qui s'est passé.